

## POSTO - CONFIGURAÇÕES POS (APRESENTAÇÃO)

Gestor POS Posto / Food:

- Licença do Módulo:

- GESTORPOS - POSTO
- GESTORPOSTO - AUTOMAÇÃO BICOS

INTEGRAÇÕES : CIELO - SICREDI - STONE - VERO

SICREDI PRECISA DO USO TEF

TIPOS DE MAQUININHA - L300 (L3), P2 e GPOS700

- Dentro da Pasta do Erik: (O SERVIÇO É INSTALADO NA ATUALIZAÇÃO DO GESTORPDV)

Z:\DESENVOLVIMENTO\Erik\GestoresSmartPos

Ou seja, em produção, o serviço será instalado juntamente com a atualização do GestorPDV.

- Existe o serviço de homologação ou produção.

- Incluir na pasta: C:\Gestor\GestorPDV

- Configurar: Execute install.exe e verifique o arquivo de log gestor\_food\_view\_logs.exe para exibir as informações.

Como Dar Carga?

1. É necessário parar o serviço e apagar a pasta gestor\_food\_online.
2. Reinicie o serviço novamente.

Como Excluir o Serviço?

1. Pare o serviço.
2. Execute uninstall.exe e apague a pasta completa.

POS Posto:

- Código da Empresa: Enviado para o e-mail cadastrado no cliente SGC.

- Quando solicitar as licenças 'GESTORPOS - POSTO'e '- GESTORPOSTO - AUTOMAÇÃO BICOS', o código será enviado.

Abastecimentos no POS:

Os abastecimentos chegam no POS e são finalizados.

Formas de Pagamento:

Não pode ter os outros checkbox marcados, assim como TEF, etc.

- Cartões: Débito e Crédito

- PIX

Cupom Fiscal:

- Caso o cupom fiscal não seja gerado, é necessário que o ServerAPI esteja ativo.

Que é necessário marcar o checkbox 'Instalação Servidor API e Preparo' na atualização do GestorPDV.

Observações:

- Toda vez que o sistema GestorPDV for atualizado, será necessário realizar a mesma rotina.
- Para trocar de serviço, siga o mesmo procedimento.

Página 1 / 3

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 05-31-26 22:22

URL: [https://faq.eadbrajan.com.br/content/13/697/pt\\_br/posto\\_-\\_configurações-pos-apresentação.html](https://faq.eadbrajan.com.br/content/13/697/pt_br/posto_-_configurações-pos-apresentação.html)

## - OBSERVAÇÕES :

Caso não tenha usuários cadastrados não irá conseguir logar no aplicativo.

Gestores:

- Posto: Cadastro de tanques, bombas, bicos, medição, LMC
- Formas de pagamento: Devem estar marcadas para exibição no POS.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES :

Quando o pagamento efetuado corresponder a metade ou a um valor inferior ao total do abastecimento, o valor restante será preenchido automaticamente ao retornar.

Foi implementada uma validação no aplicativo que impede o usuário de retornar à tela inicial durante o processo de pagamento do abastecimento. A navegação para a tela inicial só será permitida após a finalização da venda na maquininha. Caso o usuário tente sair da tela utilizando o botão de seta do APLICATIVO, uma mensagem de alerta informará que a ação não é permitida.

Ao excluir um usuário/funcionário no sistema Gestores e até mesmo no banco de dados, a exclusão está sendo refletida na maquininha. Após replicar os dados do SincData e enviar uma nova carga do serviço, o usuário excluído aparece na maquininha.

Na tela de login do usuário existe uma opção de sair da loja e voltar pra tela de validação de código.

Somente 'Gerente' poderá ter acesso para Sair da Loja.

Ao clicar na opção 'Sair da loja' e confirmar a intenção de sair, seja requisitado o usuário e a senha para a saída, pois apenas usuários com permissão de Gerente poderão realizar essa ação. Dessa forma, o código da empresa será inserido na tela inicial do aplicativo.

O abastecimento é oculto no PDV caso a venda já esteja em andamento na maquininha.  
O abastecimento é oculto na maquininha caso a venda já esteja em andamento no PDV.

Ao clicar no abastecimento para realizar o pagamento no sistema (GestorPDV), o abastecimento é automaticamente oculto na maquininha. E caso o pagamento seja cancelado e o processo retorne à tela de abastecimentos, o mesmo será restituído à maquininha após o cancelamento.

A mensagem 'Deseja incluir informações adicionais no cupom fiscal' será exibida no momento do primeiro pagamento a ser realizado para o abastecimento.

O usuário (GESTORES também) só apareça na maquininha se estiver marcado como 'Vendedor'. Além disso, que cada usuário consegue visualizar apenas seus próprios abastecimentos ao realizar o login, independentemente de possuir o Cartão Identfid.  
Observação: O usuário marcado como 'Gerente' terá acesso completo a todas as informações. E caso o abastecimento não possua a identificação de um Frentista/Usuário, ele ficará visível para todos os usuários, incluindo aqueles que não têm permissão de Gerente.

Ao iniciar uma nova lista de abastecimentos do zero, a maquininha só irá carregar automaticamente todos os abastecimentos antigos já registrados no banco de dados, pois esses dados permanecem armazenados, só irá desaparecer caso apague do banco de dados.

Existe o filtro que permite visualizar apenas os abastecimentos de determinados bicos, por exemplo, somente os bicos 1 ou 2 (e vice-versa), bem como a inserção de um campo para pesquisa pelo código do abastecimento efetuado.

Autor:: LeticiaBiz

Última atualização: 07-15-25 14:39