

## GestorPDV | Parâmetros: Módulo Terminal

Essa aba é utilizada quando existem vários computadores no estabelecimento para realizar lançamentos nas mesas, porém apenas um caixa responsável pelo fechamento das contas.

Nesse cenário, é possível configurar os demais computadores como terminais, permitindo apenas a abertura de mesas e a inclusão de itens nas comandas. O fechamento das mesas/comandas permanece restrito ao caixa principal, que será o responsável por finalizar a venda e emitir o cupom fiscal.

Configurações do Caixa

Cancela (ESC) Conexões (F1) Turnos (F7) Confirma (F12)

Menu Gerencial Formas de Pagamento Balança Parâmetros do Sistema Texto Crediário NFC-e | NF-e | NFSe TEF | PicPay | PIX Mesas | Delivery Display Teclado Catraca

Configurações Gerais Gerenciamento Mesa Taxas Cadastro de Tara Cardapio Balança

Filtro:

Filtro de Parametros

- Configurações
- Mesas/Comandas
- Delivery
- Atalho e Finalização de Venda
- Módulo Terminal
  - IP do PDV Principal de Restaurante (Quando existir mais de um PDV que emite Cupom) 127.0.0.1
  - Porta de Comunicação PDV Principal 5432
  - Usar o Controle de Mesas como Terminal
  - Resolução em Módulo Terminal 1024X768
- Configuração do Bina
- Integração do Cadastro de Clientes Delivery
- Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio

- **IP do PDV Principal de Restaurante**

Define o computador principal do sistema quando há mais de um PDV emitindo cupom. Os outros terminais se conectam a esse IP para compartilhar informações de mesas, comandas e pedidos.

- **Porta de Comunicação PDV Principal**

Define a porta de rede utilizada para a comunicação entre os terminais e o PDV principal. A porta já vem padrão 5432.

- **Usar o Controle de Mesas como Terminal**

Quando ativado, o módulo de controle de mesas funciona apenas como terminal, nesse caso só funcionará a aba de controle de mesas e pedidos. Não será possível realizar pagamentos

ou fechar mesas.

- **Resolução em Módulo Terminal**

Define a resolução da tela utilizada pelo módulo terminal, ajustando a interface do sistema para o tamanho do monitor.

ID de solução único: #2485

Autor:: JOAO VITOR

Última atualização: 06-26-26 10:42