

## PARÂMETRO: TIPO DE INTEGRAÇÃO

Integração	
Tipo de Integração	0 - Nenhum
Timer Integração	0 - Nenhum
IP do Servidor Gestores	
Porta de Comunicação com o Banco de Dados	5432
Verificar se Existe Crediário Vencido na Venda no Crediário	<input type="checkbox"/>
Recebimento	
Mostrar Lista de Todas Filiais no Recebimento	<input type="checkbox"/>
Trançar Contas de Contas Obsoletas	<input type="checkbox"/>

### O que é esse parâmetro?

Esse parâmetro define **como o GestorPDV irá se comunicar com o sistema Gestores (retaguarda) ou outro sistema externo.**

Ele determina o modelo de integração utilizado para troca de informações como:

- Vendas
- Produtos
- Clientes
- Estoque
- Recebimentos

---

### OPÇÃO: 0 - NENHUM

#### O que significa?

O PDV não utiliza integração ativa via troca estruturada.

#### Na prática:

- Não utiliza integração por arquivos texto.
- Pode operar apenas com comunicação direta via banco (quando configurado).
- Não gera arquivos externos para sincronização.

---

#### Quando usar?

- PDV instalado na mesma máquina do servidor.
- Ambiente de teste.
- Quando não há integração externa.

- Quando a comunicação é feita diretamente pelo banco de dados.

---

## Impacto:

- Não haverá geração de arquivos de integração.
- Se o ambiente depender de troca por arquivos, não funcionará.

## OPÇÃO: 1 - TIPO TEXTO

### O que significa?

O PDV passa a trabalhar com **integração por arquivos texto (.txt)**.

Ou seja:

- Ele gera arquivos de vendas.
- Lê arquivos de atualização.
- Troca informações através de uma pasta configurada.

---

## Como funciona tecnicamente?

1. O PDV gera um arquivo texto contendo:
  - Dados da venda
  - Produtos vendidos
  - Valores
  - Cliente
2. Esse arquivo é salvo em uma pasta configurada.
3. O sistema Gestores (retaguarda) lê esse arquivo.
4. Após leitura, o sistema processa e integra as informações.

---

## Onde isso é usado?

- Empresas com integração offline.
- Ambientes onde não há comunicação direta com banco.
- Integração com sistemas terceiros.
- Estruturas com servidor separado que fazem leitura periódica.

## Pontos importantes

- A pasta de integração precisa existir.
- O sistema precisa ter permissão de leitura e gravação.
- Se o arquivo não for lido, a venda pode não integrar.
- Exige controle maior do ambiente.

ID de solução único: #2441

Autor:: Kaua

Última atualização: 03-06-26 09:43