

Módulo Promoção: Promoção por Forma de Pagamento.

Funcional somente para Promoções normais. Essa configuração permite que seja condicionado uma forma de pagamento especifica em que essa promoção se aplica.

Por exemplo, ao adicionar os produtos em uma promoção, vai ter a aba "Forma de pagamento que não participa da promoção".

The screenshot shows the 'Gerenciamento de Promoções' window. The product 'AÇAÍ NO PRECINHO' is selected with a 'Normal' type. The configuration includes start and end dates (07/03/2026 to 09/03/2026), a 0.00% discount, and a minimum quantity of 0.00. Below the configuration, there are tabs for 'Produtos', 'Filiais da promoção', and 'Forma de pagamento que não participa da promoção' (highlighted in red). A table below lists products with their respective prices and discounts.

Código de Barras	Código	Produto	UN	CMV	Preço de Venda	Markdown Atual	Preço Promoção	CMV Promoção	Markdown Promoção	Lucro CMV	Diferença
78944444	39	AÇAÍ	L	0,00	19,99	100,00%	16,99	0,00	100,00%	16,99	3,00
23	37	AÇAÍ 300 ML	UN	0,00	10,00	100,00%	8,50	0,00	100,00%	8,50	1,50
24	38	AÇAÍ 500ML	UN	0,00	14,00	100,00%	11,90	0,00	100,00%	11,90	2,10

Ao clicar, será possível selecionar quais formas de pagamento a promoção não será aplicada.

This screenshot shows the 'Forma de Pagamento' configuration tab. It displays a list of payment methods: '5 CARTÃO DE CRÉDITO' and '2 CREDIÁRIO'. The 'CREDIÁRIO' option is currently selected.

Código	Forma de Pagamento
5	CARTÃO DE CRÉDITO
2	CREDIÁRIO

Nesse exemplo as formas de pagamento 'Cartão de Crédito' e 'Crediário' não irão aplicar desconto no PDV. Por exemplo:

Na forma de pagamento 'Dinheiro' o desconto é aplicado corretamente:

F3 - Seleção o Desconto/Acréscimo...

Desconto/Acréscimo:
Desconto Percentual (%)

Forma de Pagamento e Valor:
DINHEIRO

Valores Informados:

Forma de Pagamento	Valor
(Sem pagamentos)	

Resumo da Venda

Total Venda:	19,99
Desconto:	3,00
Total a Receber:	16,99
Troco:	0,00

F2-Finaliza Rápido F5-Excluir E7-Obs E12-Finaliza ESC-Cancela

Já na forma de pagamento 'Cartão de Crédito' o desconto não é aplicado:

F3 - Selecione o Desconto/Acréscimo...

Desconto/Acréscimo:	
Desconto Percentual (%)	0,00
Forma de Pagamento e Valor:	
CARTÃO DE CRÉDITO	19,99
Valores Informados:	
Forma de Pagamento	Valor
(Sem pagamentos)	
<hr/>	
<hr/>	

Resumo da Venda

Total Venda:	19,99
Desconto:	0,00
Total a Receber:	19,99
Troco:	0,00

F2-Finaliza Rápido F5-Excluir F7-Obs F12-Finaliza ESC-Cancela

ID de solução único: #2472

Autor:: n/a

Última atualização: 03-04-26 17:06