GestorPDV - Configuração Troca (CheckList)

1. Configuração do PostgreSQL_Balcao_conn.txt (C:\gestor\gestorpdv)

No campo [Server] do arquivo colocar o IP da maquina onde se encontra o banco de dados do Sincdata

Server=192.168.1.1

2. Configuração (Ctrl + R) Do GestorPDV

Parametros do sistema -> Integração

IP do Servidor Gestores: (Colocar IP do Servidor Gestores)
Porta de Comunicação com o Banco de Dados: 5432

3. Liberar IP no PGHBA

3.1 Na Maquina do GestorPDV

3.1.1 Colocar o IP da maquina que esta o SincData no PGHBA.Conf do PDV
3.1.2 Colocar o IP da maquina que esta o Servidor no PGHBA.Conf do PDV

3.2 Na Maquina do Sincdata

3.2.1 Colocar o IP do servidor no PGHBA.Conf do SincData
3.2.2 Colocar o IP do GestorPDV no PGHBA.Conf do SincData

3.3 Na Maquina do Servidor

3.3.1 Colocar o IP do SincData no PGHBA.Conf do Servidor
3.3.2 Colocar o IP do GestorPDV no PGHBA.Conf do Servidor

https://faq.eadbrajan.com.br/content/62/535/pt_br/configurando-a-pg_hba-para-rotina-de-troca.html?

4. Liberar Porta no Firewall

Liberar Porta do banco que esta configura em todas as maquinas.

5. Verificar Permissão

Parametros do sistema -> Controles do Sistema

Parametro: Informar Senha do Administrador para Abrir tela de Troca.

6. Parametros

Parametros do sistema -> Troca de Produtos

Parametro: Informar Venda de Origem ao Devolver Produtos

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 19:43
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/62/703/pt_br/gestorpdv-_-configuração-troca-checklist.html

ID de solução único: #1703
Autor:: MURILO
Última atualização: 02-11-26 13:25

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-31-26 19:43
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/62/703/pt_br/gestorpdv-_-configuração-troca-checklist.html